



集成荣耀推送

文档版本: 20240717

[查看在线版本](#)

目录

1. 配置	2
2. 开发	3
2.1. 注册 PushToken 到涂鸦	3
2.2. 创建 Channel	3
3. 常见问题	4
3.1. 为什么接收不到推送	4

目前，云端推送已经接入荣耀推送通道。如果您自研的 Android App 需要接入涂鸦业务消息推送，则需要一并集成荣耀推送。

本文介绍如何为您的 Android App 集成荣耀平台的消息推送。

1. 配置

首先您需要申请荣耀推送，在荣耀平台可以进行相关的申请配置。具体信息，参考 [申请荣耀推送](#)。

2. 开发

2.1. 注册 PushToken 到涂鸦

参考[荣耀环境配置](#)和[荣耀基础能力开发](#)，进行荣耀推送的 SDK 接入和开发。需要注意的是，在获取 PushToken 后，需要将对应 PushToken 注册到涂鸦。

```
1 if (!TextUtils.isEmpty(pushtoken)) {  
2     ThingHomeSdk.getPushInstance().registerDevice(pushtoken, "honor"  
3 , new IResultCallback() {  
4     @Override  
5         public void onError(String code, String error) {  
6             Log.e(TAG, "registerDevice error: " + code + " " + err  
7 or);  
8         }  
9         @Override  
10        public void onSuccess() {  
11            Log.i(TAG, "register push token success");  
12        }  
13    });  
14 }
```

2.2. 创建 Channel

从 Android 8.0 开始，Android 需要为通知分配渠道（Channel）。如果需要用到涂鸦的业务推送消息，则需要创建相关的渠道。具体的开发，参考[Android 官方创建通知渠道开发文档](#)。同时，您需要创建 tuya_common、tuya_shortbell、tuya_longbell 和 tuya_doorbell 这四个 ID 的推送渠道。

3. 常见问题

3.1. 为什么接收不到推送

- 确认荣耀平台上，您的 SHA256 证书是否配置正确，是否与调试的应用证书一致。
- 使用荣耀平台发送消息，测试是否能收到消息。
- 其他集成情况，参考荣耀的官方帮助文档。